

## 知 在CAS后台怎么查看虚拟交换机聚合模式?

孟小涛 2020-11-06 发表

### 问题描述

不涉及组网

### 解决方法

执行`ovs-appctl bond/show`，输出分析见下图

```
root@cvknode11:~# ovs-appctl bond/show
---- vswitch0_bond ----
bond_mode: active-backup
bond_may use recirculation: no, Recirc-ID : -1
bond-hash-basis: 0
updelay: 0 ms
downdelay: 0 ms
lacp_status: off
lacp_fallback_ab: true
active slave mac: 40:a8:f0:28:14:d8(eth0)

slave eth0: enabled
           active slave
           may_enable: true

slave eth1: enabled
           may_enable: true
```

聚合负责分担模式  
active-backup: 主备  
balance-slb: 基本  
balance-tcp: 高级

lacp状态:  
off: 静态  
configured: 动态协商失败  
negotiated: 动态协商成功

主链路

聚合链路状态