

组网及说明

不涉及


配置步骤

一、在windows服务器上安装SNMP服务

1.1 打开服务器管理器，点击添加功能



1.2 勾选SNMP服务，点击下一步




1.3 点击安装，安装成功后关闭即可




二、配置SNMP服务

2.1 打开运行，输入services.msc 回车后打开服务




2.2 启动snmp服务



找到SNMP Service，右键属性，在“常规”栏选择启动类型为自动，并且如果该服务为停止状态，请启动该服务。



2.3 在“安全”栏接受的社区的名称选择添加，团体权限选择为只读，社区名称为：Unimon#H3C（此处为举例，实际对应配置即可），添加即可。



2.4 在接受来自下列主机的SNMP数据包中点击添加，143.128.10.11 143.128.10.12 143.128.10.13 三个IP（根据现场实际ip需要修改即可），点击确定



三、在U-Center平台上通过SNMP协议管理windows主机


3.1 登陆UCenter平台，点击资源管理→应用→应用列表，点击增加按钮



3.2 选择windows




3.3 输入IP地址（以143.128.63.117为例），名称修改为Windows_63.117



3.4 监视方式修改为SNMP，点击SNMP 设置，SNMP版本选择SNMPV2C，只团体字为Unimon#H3C（此团体字必须与windows服务器上配置的SNMP只读的社区名称严格一致），确定即可



3.5 最后点击确定即可。



配置关键点

