

# 知 iMC EIA最大支持多少接入用户数？


iMC 潘韬略 2018-12-03 发表

## 问题描述

某局点现场通过AD域导入接入用户，超过30w之后提示超过最大接入用户数，在iMC侧查看只有30w的接入用户数，想询问iMC最大接入用户数是多少？

## 解决方法

iMC 较新版本中默认支持30W，最大支持管理200W用户，需在如下位置开启“支持百万级用户”参数：



联机帮助中也有对应参数介绍：

- 支持百万级用户：该参数配置为禁用时，UAM最多可管理30万用户；该参数配置为启用时，UAM最多可管理200万用户。当安装cams组件后，该参数将隐藏，但该参数的配置不会改变，如该参数配置为启用，该参数隐藏后，UAM仍可最多可管理200万用户。启用该参数后，为了提高UAM的性能，以下功能将受限制。
  - 1、接入用户列表、设备列表、终端设备列表不支持高亮显示。
  - 2、在输入用户列表、设备列表、批量操作（查询方式）列表的查询区域使用“用户名”和“账号名”模糊查询时只支持模糊匹配方式，例如输入“test”可以查到以“test”为前缀的所有符合条件的接入用户。
  - 3、接入用户列表，终端设备列表不支持直接跳转到最后一页的功能。
  - 4、接入用户列表中的生效时间和失效时间，终端设备列表中的厂商、终端类型、操作系统、无感知认证状态和启用禁用时间，设备列表中的生效时间等字段不支持排序功能。
  - 5、安全日志清除时长、注销用户清除时长和日志清除时长有效范围更改为1-30天。
  - 6、用户接入日志表下的用户认证过程用统计子菜单隐藏。