

### 如何修改主机IP地址确保Cams正常运行

Cams服务器修改IP地址后（使用ifconfig或其他工具修改IP地址时，请先停止Cams服务），如果通过配置管理台的检测后台进程进行检测，出现运行不正常情况下，可以按以下步骤定位相关问题。

- (1) 使用`ps -ef | grep cams`检查CAMS是否已经运行，如果没有运行，使用`service camsd start`启动cams后台进程，并检测；如果已经运行，则进行 (2)
- (2) 进入Cams安装目录的bin目录下，一般为`/root/cams/bin`，执行命令`./watchdog -c`，如果返回值为0，表示一切OK；否则，请查看Cams后台日志中code = 99的报文的来源（IP地址），如果IP地址与`/root/cams/etc/clients`文件中的WAT业务的IP地址不一致，请修改clients文件中对应的IP地址为日志文件中对应的源IP地址；
- (3) 重新启动CAMS后台进程；
- (4) 执行`./watchdog -c`再次检测，如果返回0表示OK。