

知 as4.0内核2.6.9-5升级到22 iscsi initiator 安装办法

其它功能 王延峰 2006-06-22 发表

系统环境:

redhat as4.0 内核版本2.6.9-5

所需要的升级包:

kernel-2.6.9-22.EL.i686.rpm

kernel-devel-2.6.9-22.EL.i686.rpm

kernel-smp-2.6.9-22.EL.i686.rpm

kernel-smp-devel-2.6.9-22.EL.i686.rpm

sysfsutils-1.2.0-1.i386.rpm

sysfsutils-devel-1.2.0-1.i386.rpm

iscsi-initiator-utils-4.0.3.0-2.i386.rpm

操作步骤:

1、将上述文件以Bin方式FTP到应用服务器上

2、如果服务器是单CPU，请执行rpm -ivh kernel-2.6.9-22.EL.i686.rpm和rpm -ivh kernel-devel-2.6.9-22.EL.i686.rpm

如果服务器是双CPU，请执行rpm -ivh kernel-smp-2.6.9-22.EL.i686.rpm和kernel-smp-devel-2.6.9-22.EL.i686.rpm

3、安装成功后Reboot，reboot后选择2.6.9-22内核进入系统

4、rpm -ivh sysfsutils-1.2.0-1.i386.rpm

5、rpm -ivh sysfsutils-devel-1.2.0-1.i386.rpm

6、rpm -ivh iscsi-initiator-utils-4.0.3.0-2.i386.rpm

执行完以上步骤后，就可以完成内核升级以及Initiator软件的安装了。