

如何在Solaris系统下配置永久IP地址

其它功能

高镜博

2006-09-21 发表

如何在Solaris系统下配置永久IP地址

一、组网需求：

无

二、组网图：

无

三、配置步骤：

一、说明：

为Solaris系统配置IP地址一般需要修改以下3个文件，

/etc/hostname.*** 该文件记录了网卡名称与网卡的对应关系

/etc/hosts 该文件根据/etc/hostname.***文件中标记的主机名，分别记录了每个网卡的IP地址

/etc/netmasks 在该文件中设置子网掩码，控制该主机可以访问的网段

二、配置步骤：

执行“# vi /etc/hostname.ce0”，hostname.ce0代表第一块网卡，如果想配置第二块网卡就编辑或创建hostname.ce1，以此类推。然后在该文件中写入网卡名称，如“lan1”。如果该网卡之前配过IP地址，只想对原IP地址进行更改，则不需要在此写入网卡名称，只查看该网卡名称即可。

执行“vi /etc/hosts”，在里面顶格写入IP地址和对应的网卡名称。

如：192.168.1.1 lan1

该字段表示：名称为lan1的这块网卡IP地址是192.168.1.1。这块网卡也就是ce0

执行“# vi /etc/netmasks”，在里面顶格写入网段与掩码对应关系。

如：192.168.1.0 255.255.255.0

该字段表示：可与该主机互通的网段为192.168.1.0

执行“# reboot”重新启动系统，使配置生效。

执行“# ifconfig -a”查看IP地址是否正确。

四、配置关键点：

无