

1. 确认系统中安装有DynaPath软件

```
#swlist DynaPath
```

1. 建议备份DynaPath管理的设备上的数据

2. 将文件系统进行umount，如果使用了LVM进行磁盘管理，则还要用vgchange命令使相应的VG不可用，之后使用vgexport命令将相应的VG信息从/etc/lvmtab中移除（例如，已经用DynaPath管理的设备建立了vg01，则使用vgchange -a n /dev/vg01使vg01去激活，然后使用vgexport -v /dev/vg01将vg01的信息从/etc/lvmtab中移除）

3. 停止DynaPath管理的设备

```
#/usr/local/dynapath/bin/dpcli stop
```

4. 清空dynapath配置文件信息

```
#/usr/local/dynapath/bin/dpcli remove all
```

5. 停止dynapath

```
#/usr/local/dynapath/bin/dynapath stop
```

6. 卸载DynaPath

对于HP 11i，卸载DynaPath需要进行reboot操作，可以运行如下命令：

```
#swremove -x autoreboot=true DynaPath
```

对于HP 11iv2及以后版本不需要进行reboot，可以运行如下命令：

```
#swremove DynaPath
```

注意：所有命令中均需要注意大小写问题，DynaPath不能写成dynapath。