



DNS智能解析NS记录地址是否已修改生效确认方法

inbound链路负载均衡

胡伟

2021-06-30 发表

组网及说明

无

配置步骤

DNS智能解析NS记录地址是否已修改生效确认方法

```
C:\>nslookup
```

```
默认服务器: ns1.h3c.com
```

```
Address: 10.72.66.37          #本地DNS服务器
```

```
> set norecurse              #迭代查询
```

```
> set type=NS                #查询NS记录
```

1. 直接查询到域NS记录及IP地址

```
> jianshu.com.
```

```
服务器: ns1.h3c.com
```

```
Address: 10.72.66.37
```

```
jianshu.com  nameserver = ns3.dnsv3.com
```

```
jianshu.com  nameserver = ns4.dnsv3.com
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 61.151.180.48 #查看地址是否已修改为dns-listener地址
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 101.226.220.15
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 111.30.142.18
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 129.211.176.161
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 183.192.164.116
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 52.221.20.79
```

```
ns4.dnsv3.com internet address = 59.36.120.144
```

```
ns3.dnsv3.com internet address = 52.221.20.79
```

```
ns3.dnsv3.com internet address = 61.151.180.47
```

```
ns3.dnsv3.com internet address = 111.30.142.18
```

```
ns3.dnsv3.com internet address = 162.14.24.246
```

```
ns3.dnsv3.com internet address = 162.14.25.246
```

```
ns3.dnsv3.com internet address = 223.166.151.13
```

```
>
```

2. 列出根DNS服务器, com域名

```
> inspur.com.
```

```
服务器: ns1.h3c.com
```

```
Address: 10.72.66.37
```

```
com  nameserver = a.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = l.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = m.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = c.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = j.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = i.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = k.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = d.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = h.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = g.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = e.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = b.gtld-servers.net
```

```
com  nameserver = f.gtld-servers.net
```

```
h.gtld-servers.net internet address = 192.54.112.30
```

```
h.gtld-servers.net AAAA IPv6 address = 2001:502:8cc::30
```

```
k.gtld-servers.net internet address = 192.52.178.30
```

```
k.gtld-servers.net AAAA IPv6 address = 2001:503:d2d::30
```

```
e.gtld-servers.net internet address = 192.12.94.30
```

```
e.gtld-servers.net AAAA IPv6 address = 2001:502:1ca1::30
```

```
m.gtld-servers.net internet address = 192.55.83.30
```

```
m.gtld-servers.net AAAA IPv6 address = 2001:501:b1f9::30
```

```
l.gtld-servers.net internet address = 192.41.162.30
```

```
l.gtld-servers.net AAAA IPv6 address = 2001:500:d937::30
```

```
b.gtld-servers.net internet address = 192.33.14.30
```

```
>
```

```
> server 192.54.112.30 #任选一个地址设置为DNS服务器
```

```
配置关键点  
默认服务器: [192.54.112.30]
```

```
Address: 192.54.112.30
```