

## 知 感觉CAS的ACL策略好难配哦，到底怎么回事？

H3Cloud CAS 配置 ACL策略 付锦端 2019-03-13 发表

### 问题描述

Q: CAS的ACL策略该怎么配？策略规则的进出方向以什么来定义？

### 解决方法

A:

CAS ACL策略规则的进出方向是指虚拟交换机的方向，不是虚拟机的方向，即进方向对应于出虚拟机网卡的流量，出方向对应于进虚拟机网卡的流量；

例如：只需要放通虚拟机A可以ssh虚拟机B，那么在虚拟机B上ACL规则有：

- 1、首先设置一个入方向默认允许所有的规则，或者也可以是入方向默认允许源IP为A的IP的流量；
- 2、第二个出方向允许目的端口是22端口的流量，目的IP根据实际情况可以选择配置为B的IP；
- 3、最后是出方向默认拒绝所有的规则；

另对于CloudOS的安全组可以理解为和CAS ACL策略一样