

## 知 如何安装微软initiator的MPIO功能

其它功能 陈伟强 2006-07-10 发表

### 如何安装微软initiator的MPIO功能

MS initiator 2.01自带有MPIO模块, 该模块在Windows 2000 Server、Windows 2003 Server下可以使用。MS initiator 2.01在Windows系列操作系统下, 有图形化的安装界面。在MS initiator安装时, 会有窗口弹出要求选择安装什么功能, 有如下3种选项可供选择:

- 1, initiator service;
- 2, software initiator;
- 3, Microsoft MPIO Multipathing Support for iSCSI

如果是使用软件initiator + 网卡的方案, 需要把图中模块全部选中。如果是采用iSCSI HBA卡来实现MPIO功能, 则选择Initiator Service和Microsoft MPIO Multipathing Support for iSCSI, 不能选择Software Initiator, 否则HBA卡的MPIO无法使用。

如果是使用HBA卡的MPIO, 还需要在注册表中添加如下

项: [HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ql40xx\Parameters]

"BusType"=dword:00000009

安装完毕后, 需要重新启动操作系统。