

如何更改Quidview接收trap报文端口

在网管使用过程中，可能会遇到这样的需求：Quidview需要与第三方网管安装在同一台服务器上，由于都使用标准的UDP162端口，同时运行两种软件时会产生端口冲突。此种情况下可以通过更改设备发送端口和网管侧监听端口解决此问题，方法如下：首先在设备侧配置如下命令：

```
[Quidway]snmp-agent target-host trap address udp-domain X.X.X.X udp-port 1620 params securityname public
```

其中X.X.X.X是Quidview服务器地址，1620是设备发送trap报文的端口，public是设备的读团体字。

此外，在网管侧需要修改%Quidview%\server\conf\qvdm.conf文件(%Quidview%指Quidview安装目录)，找到如下内容：

```
#FaultPortNum=162
```

修改为：

```
FaultPortNum=1620
```

1620更改为需要想要更改的端口号即可。

注意，此处网管侧和设备侧的地址一定要修改一致。