🗩 通过inode认证之后自动弹出一个URL页面

iMC 高洋 2021-12-29 发表

组网及说明

不涉及组网方式和认证方式,下面以inode直连方式来说明

依次点击用户/接入策略管理/业务参数配置/单点登录配置; 选择iNode客户端快捷链接配置,点击右侧"配置";

HP > HARDER > 1999 BAR > BARANK		<u>≜1080</u>
NIESN	8	
WebEJEBBIE > Partal	Marchandense, Marchandergenne, Augustatum,	
Pona > Web527E808	Pulaesuzels, rommfressiwastrossa,	
No. CONTRACTOR	Trivers "And Statement, and an an and an	
Well-Right > 5100	#Bread and a Melovor Tinder Beliz Administra	

点击右侧"修改";

日、川中 > 按入策略管理 > 业务参数通置 增加 刷新	> 市が日本省当 > iNodexp19時1時8日後期当	
MES	是否启用	修改
iNode客户端快捷链接配置	末启用	ľ

勾选"启用",之后设置8位数的共享密钥;

10户 > 接入策略管理 > 业务参数而置 > 单点	型录配置 > iNode东户编码图图通流置 > 修成iNode东户	AND DESCRIPTION OF A DE				C
本配置						
配置名 *	Node病户論快調證證程置					
■雇用						
11:24:681						
466从共享增明。						
b应用系统						
增加						
名称	URL	枝验方式	运行方式	优先级	Histo	<b>13</b> 88
未找到符合条件的记录。						
助行程序						
546	可执行命令			低先级	46ex	Bill:
末找到符合条件的记录。						
户选择方式						
按用户 ● 按用户分组 ● 脐有用户						
		Hoiz Wor				

在"Web应用系统处"点击"增加";

输入"名称"和"URL",注意URL要以完整的形式输入,即"http://192.168.113.101:8080/imc"等形式; 运行方式可以根据实际环境进行选择;

。用户 > 接入策略管理 > 业务参数配置 > 单点登录配置 > iNode客户编块重档路配置 > 修改iNode客户编块建链路和置					
基本配置					
配置名 *		iNode客户端快捷链接配置			
☑ 启用	🎦 增加Web应用系统 - 用户配置 1 - Microsoft Edge				
共享密钥*	▲ 不安全 │ 192.168.113.89:8083/imc/acm/authunifvconfig/addWebSiteConfig.xhtml?beanName				
确认共享密钥	增加Web应用系统				
Web应用系统	名称 *	test			
增加	URL *	http://192.168.113.101:8080			
名称	校验方式	🗹 密码校验 🔤 时间翻校验			
未找到符合条件的		● 不运行 ● 身份认证后运行			
可执行程序	运行方式 *	● 安全认证后运行			
増加		<ul> <li>安全认证成功后运行</li> <li>安全认证失败后运行</li> </ul>			
名称 未找到符合条件			确定		

之后点击"确定"进行保存即可;

之后利用终端inode进行认证,安全检查之后就可以看到立刻弹出的URL页面。

## 配置步骤

