iNode **张轩玮** 2019-11-22 发表





(2) 点击右下角属性



(3) 配置LNS服务器地址

基本设置
连接设置
LNS服务器: 10.88.142.121
备用LNS服务器:
□ 认证时清除ARP表项
□ 上传客户端版本号
🗌 从智能卡读取用户名密码
🗌 从证书读取用户名和密码
🗌 被动下线时自动重连
🗌 运行后自动认证
□ 单点登录连接
验证方法:
身份验证字:
证书设置
IPsec服务器
○ 使用LNS服务器
○ 使用其它IPsec服务器
IPsec服务器:
高級
确定 取消

27 属性设置 ×
基本设置
连接设置
LNS服务器: 10.88.142.121
备用LNS服务器: 10.88.142.121
□ 认证时清除ARP表项
□ 上传客户端版本号
□ 从智能卡读取用户名密码
□ 从证书读取用户名和密码
🗌 被动下线时自动重连
□ 运行后自动认证
□ 单点登录连接
验证方法:
身份验证字:
证书设置
IPsec服务器
○ 使用LNS服务器
○ 使用其它IPsec服务器
IPsec服务器:
高级

(5) 配置隧道名和认证模式为chap (认证类型和设备侧配置一致)

️️ 高级属性

L2TP设置	L2TP设置 IPsec设置		路由设置	
<mark>-L2TP</mark> 协议设	置			
隧道名称:		vpn		-
选择认证模式:		CHAP	•	
发送HELLO报文时间间隔:		ज्ञु: <mark>6</mark> 0		秒
L2TP端口:		1701		
□ 使用隧	道验证密码			
隧道验证	[密码:			
□ 启用A\	/P隐藏			

(6) 输入用户名密码,点击连接进行拨号

En ★ - ★ iNode智能容户端
L2TP IPsec VPN连接
用户名 vpdnuser 密 码 ●●●●●● ● 保存用户名 ● 保存密码 達 巻 ●
·我的场景》 (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



配置关键点