

一 实验需求

本案例适用小贝优选所有系列 AP

根据现场实际需求，需要将 AP 升级到新版本。

注：升级过程中不要中途对设备断电！！


二 组网图


无

三 升级准备


3.1 下载需要的版本（请根据自己的型号准确下载版本）

#登陆 www.h3c.com.cn 后点击“产品支持与服务” - “软件下载”，然后在按产品检索里面选择- “Aolynk 产品”






在里面找到自己对应的版本下载，下载之后要解压



a、当 AP 单独使用时

使用 ap 获取的地址登录到 ap 后台，找到“系统”-“版本升级”-“离线升级”

然后上传解压之后的版本



b、当 AP 被 UR 统一管理的时候

登录 UR 后台，找到“小贝 AP 管理”-“AP 版本管理”-“版本上传”，先把版本上传到 UR 上面，然后再去点击“版本升级”

