H3C模拟器 Xcheng 2021-04-23 发表

组网及说明

软件版本要求: H3C Cloud Lab任意版本,本次举例使用HCL 2.1.2版本 SecureCRT必须8.0或之后的版本,本次举例使用 SecureCRT 9.0.0 build 2430 版本

组网说明:不涉及

配置步骤

- 一。确保H3C Cloud LabSecureCRT软件安装正确且无任何报错。
- 二。打开H3C Cloud Lab软件,并根据需要选择是否需要的工程。
- 三。在H3C Cloud Lab拖出一个需要调试的设备,本次已F1060防火墙为例。
- 四。右键设备选择启动,或点击H3C Cloud Lab上方的启动全部设备按钮启动设备。



五。打开SecureCRT 9.0并点击快速连接按钮

🔚 not connected - SecureCRT	_		×
File Edit View Options Transfer Script Tools Window Help			
-E 🗲 🛱 🖓 Enter host <alt+r></alt+r>			•
Sessio Quick Connect (Alt+Q)			
Filter by folder/session name <alt+i> 🔎</alt+i>			
🛛 🗸 🔤 Sessions			
EW EW			
Serial-COM5			
Ready 0, 0 0 Rows, 0 Cols		CAP N	NUM

六。设置连接参数,协议为serial、port不要修改, name of pipe为pipe\topo1-device1并点击connect即可

mot connected - SecureCRI			- U X
File Edit View Options Transfer Scriet Te	de Müselen Hele	× I	
• € 🗲 🛱 ८२ Enter host <alt+r></alt+r>	onnect	~	
Session Nanager 4 × Protocol	Serial 🗸		
🖉 🗂 🕂 📈 🗗 🗂 🗶 🌣 🛸 🚺 The port	may be manually entered or selected from the list.		
ttter b各个软件之间存在配套关系#: i	青严格遵循配套要求, 否则可	「能工作不正常影响最终结	課。
兰。如巢Ĥ3C Cloud Lab模拟器工作	■不正常,请检查Oracle VM	VirtualBox版本以及Winde	ows版本是否
存在配套兼咎性问题。	8 RTS/CTS		
本次举例使用的终端Oracle VM Virt	ualBox版本为5.2.44 R13911	11, Windows版本为windo	ws 10 pro 20
H2 19042.928.	pipe: pipe\topo1-device1		
三。在H3C Cloud Lab模拟器中点击	启动设备后,千万别用H3C	Cloud Lab模拟器中自带	终端工具打开
设备,这样会存在通道冲突导致Sec	quick connect on startup cureCRT软件无法正常连接到	间设备。	
四。H3C Cloud Lab模拟器中默认是	epipe\topo1-device	代 <mark>来</mark> 区分设备,也就是如果	第二台设备
对应的是pipe\topo1-device2。以此	类推。		
Ready		0, 0 0 Rows, 0 Cols	CAP NUM