APM 尹路 2015-07-31 发表

IMC平台升级至目前最新版本E0303P13, APM升级至新版本E0303P02之后,通过dbman备份数据库 时发现,前后备份的APM数据库前后差别很大,如下图:

之前的备份记录 (iMC 平台7.1 E0303P06, APM E0301)



现在的备份记录 (iMC平台 7.1 E0303P13, APM E0303P02)

	经改 日期	- PA	大小
127, 0. 0. 18acla_db_inc_acla_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	2, 137 10
127 0 0 18apm_config_inc_apm_config_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17 39	Data Base File	3, 161 KI
127.0.0.18cmdb_db_inc_cmdb_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	2, 137 X
127.0.0.18config db_inc_config_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	17, 497 K
127.0.0.19icc_db_inc_icc_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	4, 185 K
127, 0.0. 19 invent_db_inc_inventory_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	7, 257 10
127.0.0.18monitor_db_inc_monitor_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	21,613 K
€ 127.0.0.1@perf_db_inc_perf_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	474, 201 K
127.0.0.1@reportplat_db_reportplat_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	3, 161 K
127 0 0 10servicedesk_db_inc_servicedesk_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	3, 161 K
@ 127 0.0.10sla_db_inc_sla_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	4, 185 K
127, 0.0.18syslog_db_inc_syslog_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	2, 137 X
127. 0. 0. 18unba_master_unba_master_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	4, 183 K
127. 0. 0. 10vlana_db_vlan_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	3, 157 K
127. 0. 0. 10vna_db_inc_vna_db_20150729_173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	2, 133 K
2 120 12 40 239 config dh inc config dh 20150729 173907_full	2015/7/29 17:39	Data Base File	17, 497 X

APM出现此类问题的原因是由于E0303版本之后的APM组件,会出现2个数据库: apm_confi.imc_apm _config---是保存APM用户名密码等配置相关的数据库。apme_db.imc_apme---是保存APM采集数据的 数据库。由于新版本的APM保存采集数据的数据库会很大,因此默认是不备份的。

如果现场有需求备份数据可以采用如下方法:

如果APM是集中式安装的,手动删除iMC /dbman/etc/apm.skip,然后再去"配置"中看,就可以备份127 .0.0.1上的apme_db.imc_apme的数据库了。

如果APM是分布安装的,后续的平台 E0303P14版本支持从服务器上备份apme_db.imc_apme数据库 ,同时也需要删除这个文件。