

知 Windows系统只有一个分区时安装CAMS失败解决方法

陈斌A 2006-10-20 发表

Windows系统只有一个分区时安装CAMS失败的解决方法

为了数据安全起见，CAMS默认安装在C:\cams文件夹下，而数据库文件安装在D:\mssql文件夹下。所以若系统没有D:\则会出现安装失败。

两个解决的办法：

- 1.用硬盘工具将硬盘分为两个分区。
- 2.用记事本打开安装包中CamsPlatform_Installers文件夹下Installer.xml，查找d:\mssql，修改为C:\mssql，共有两处。安装其他组件时相关的Installer.xml不用再作修改。