

EX10asd00导出X-Ray的配置

一 组网需求:

无

二 组网图:

无

三 配置步骤:


1 选择X-Ray

鼠标右键单击目录树中的NeoStor服务器名, 从弹出的快捷菜单中选择[X-Ray]菜单项, 系统弹出对话框。

2 配置X-Ray属性

根据需要选择X-Ray信息的属性选项前的复选框, 此处一般默认既可。

在“日志文件”区域框中设置日志文件, 可以根据时间范围或者行数设置输出日志文件。其中“仅限NeoStor信息”复选框用来过滤系统事件日志, 只保留NeoStor信息。

点击“另存为”文本框的右边  图标, 系统弹出对话框, 设置X-Ray文件保存路径和文件名, 单击<打开>按钮后, 单击<确定>按钮, 完成X-Ray信息的导出。



四 配置关键点:

略