

iMC UBA 3.20-E0401版本发布

一、使用范围及配套说明:

iMC UBA 3.20-E0401版本正式发布,使用范围为国内市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iMC UBA 3.20-B0401	首次发布	2008-04-08	无

2. 软件运行环境

表2: 服务器端运行环境

操作系统	最大在线用户数	硬件要求	数据库、浏览器版本
Windows 2000 Server SP4/Windows Server 2003 SP1/SP2 (简体中文版)	5000以下	PC服务器-HP ML350G4p-2*Xeon 3.0GHz-2G-6*72G(10K) SCSI RAID5-软驱-CDR-集成网卡+100&1000M网卡-642 RAID卡(192M)-15"-塔式-3年5*8服务-英文资料-725W-键/鼠	数据库: SQL Server 2000 SP4 ; SQL Server 2005 SP2
	10000以下	PC服务器-HP ML350G4p-2*Xeon 3.0GHz 双核 -4G-6*146G(10K) SCSI RAID5-软驱-CDR-集成网卡+100&1000M网卡-642 RAID卡(192M)-15"-塔式-3年5*8服务-英文资料-725W-键/鼠	浏览器: IE 5.5、Firefox 1.5及以上版本

表3: 客户端运行环境

操作系统	硬件要求	浏览器版本
Windows 2000 / Windows XP (简体中文版)	主频1.5G Hz (以上)、内存512MB (以上)、硬盘20GB (以上)、48倍速光驱、100M网卡 (以上)、声卡	浏览器: IE 5.5、Firefox 1.5及以上版本

3. 版本配套关系

1) 配套的iMC智能管理平台版本: iMC PLAT 3.20-E2401。

2) 设备的配套关系:

表4: 设备的配套关系

日志类型	类型	软硬件配套版本
NAT 1.0	交换机	S6506(L3+): S6500V200R006: S6500 R3133 S8505(L3+): S8500V100R002: Version 5.20, Beta 2123
	路由器	NE40-8/-4/-2/NE80: 8011V100R002: NE80NE40L3-VRP3.10-2322 NE80E: 8090V100R002: NE80E-VRP5.10-12002E.01 AR46: 8040V300R003: Version 3.40,ESS 0201P16 MSR20xx/30xx/50xx: 8048V200R001: Version 5.20,Beta 1204P03
	其他	SecPath1800F: SecPath 1800F V200R001
Flow 1.0	交换机	MA5200F: MA5200V100R007: MA2.10-7120
	其他	SecPath1800F: SecPath 1800F V200R001
NetStream V5	交换机	S6506(L3+): S6500V200R006: S6500 R3133 (包括NetStream V9) S8505(L3+): S8500V100R002: Version 5.20, Beta 2123 (包括NetStream V9)
	路由器	NE40-8/-4/-2/NE80: 8011V100R002: NE80NE40L3-VRP3.10-232 (包括NetStream V9) NE80E: 8090V100R002: NE80E-VRP5.10-12002E.01 AR46: 8040V300R003: Version 3.40,ESS 0201P16 MSR20xx/30xx/50xx: 8048V200R001: Version 5.20,Beta 1204P03
Dig日志	探针	所有探针版本

4. 版本使用限制及注意事项

1) 与iMC NTA组件同时使用时, 卸载其中一个组件可能会影响另外一个组件的使用。因此如果确实需要卸载组件, 请先全部卸载后, 再单独安装需要的组件。

2) 与iMC UAM组件联动审计时, 如果用户一直没有下线, 接入明细中没有记

录，将无法按用户名对该用户进行日志审计。

3) 系统繁忙时进行配置下发操作，可能会出现超时现象，此时可重新下发系统配置。

二、 增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

无

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC UBA 3.20-E0401 版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：8008100504/4008100504。